




Question:

MDA V8 에서 신호 구성을 어떻게 변경할 수 있나요?




Answer:

MDA V8 에서 신호 설정을 표시하려면 스타일 열에서 해당 신호의 색상 사각형을 클릭합니다.



팝업 창이 열립니다 :



그런 다음 다음 설정을 변경할 수 있습니다.


1. **표준 색상**에서 **색상**을 선택할 수 있습니다.

다른 색상을 정의하고 선택하려면 **기타 색상...**을 클릭합니다.




2. 아날로그 신호의 **선 너비**를 조정할 수 있습니다.

드롭 다운 메뉴를 클릭하고 5 가지 크기 중 하나를 선택합니다.




3. 신호의 개별 측정 값에 사용되는 **마커 심볼**의 모양을 변경할 수 있습니다.



4. 아날로그 신호의 경우 측정된 값 사이에 **샘플 커넥션** 라인을 정의할 수 있습니다.

신호 계산은 이 설정의 영향을 받지 않습니다.



여러 신호를 선택하고 **동시에** 설정을 조정할 수 있습니다.

특정 신호가 선택한 설정을 지원하지 않으면 변경되지 않습니다.



Additional information:

신호 구성에 대한 자세한 내용은 아래의 MDA V8 도움말 (F1)을 참조하십시오.

장비 → 오실로스코프 → 신호 조정 섹션의 **신호 모양을 정의하려면**.



In case of further questions:

추가 질문이 있으면 언제든지 지원 센터에 문의하십시오.

여기에서 모든 정보를 찾을 수 있습니다 : https://www.etas.com/ko/support/support_hotlines.php

이 정보 ("FAQ"라고 함)는 완전성 또는 정확성에 대한 어떠한 (명시적 또는 묵시적) 보증 또는 약속 없이 제공됩니다. 고의적 손해의 경우를 제외하고 이타스는 이 정보의 사용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 손실 및 손해 (간접적, 특별 또는 결과적 손해 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.